

# Fertigungsauftragsarten

Es erfolgt die Definition der Auftragsarten, nach denen Fertigungsaufträge angelegt werden sollen.

Diese Auftragsarten sind allgemein Gültig, innerhalb eines vom Benutzer angegebenen Datumszeitraum.

Im **Auftragstext** kann eine Langbezeichnung angegeben werden:

The screenshot shows a web application window titled 'Fertigungsauftragsarten - Anzeige'. The main heading is 'Auftragsarten Fertigung'. Below the heading, there are several input fields and checkboxes:

- Auftragsart:** FAK
- Auftragsarttext:** Konfektionierung
- Sperre:**
- Fertigungsstufe:** keine Zuordnung (dropdown menu)
- Auflösung der Unterstufen:** A section with three buttons: 'keine Unteraufträge', 'Unteraufträge erzeugen nur Stücklisten', and 'Unteraufträge erzeugen komplett' (highlighted in orange).
- Umlagerungsbeleg:** Umlagerungsliste (dropdown menu)
- Umbuchen in Produktion:**
- Aufträge zusammenfassen:**
- Manuelle Verwiegung:**
- Maschinen-Soll-Zeiten verwenden:**
- Etiketten drucken:**
- Abbuchung Verbrauch:** A section with two radio buttons: 'manuell beim Nachbuchen' and 'automatisch beim Rückmelden' (selected).

At the bottom, there is an orange bar with the following information: 'angelegt am: 13.03.2014', 'geändert am: 09.10.2014', and 'Anwender: Administrator'.

## Auftragsart

Codefeld, um der Auftragsart einen eindeutigen Schlüssel zu vergeben.

## Auftragsart-Text

Beschreibung der Auftragsart (wird in der Auswahlmaske beim Anlegen von Fertigungsaufträgen angezeigt).

## Sperre

Wenn Sie Sperre anklicken, kann diese Auftragsart nicht mehr beim Anlegen von Fertigungsaufträgen verwendet werden.

## Abbuchung des Verbrauchs

Steuert, wann der Verbrauch des Fertigungsauftrages gebucht werden soll.

„Manuell beim Nachbuchen“, bucht die Verbräuche im Dialog vor dem abschließen des Auftrages ab.

„Automatisch beimRückmelden“, bucht bei der Zugangsbuchung automatisch anteilig der Zubuchungsmenge den Verbrauch im Produktionslager ab.

### **Manuelle Verwiegung (Produktion)**

Wenn die manuelle Verwiegung aktiviert ist, werden keine Bestände beim Starten von Fertigungsaufträgen reserviert. Die Reservierung der eingesetzten Chargen erfolgt manuell durch den Anwender.